

Российская сервисная платформа виртуализации РУСТЭК

Миграция с VMware на РУСТЭК

Оглавление

1	Мигр	ация виртуальных машин с ОС на основе Linux	3
	1.1	Проверка наличия модулей ядра virtio	3
	1.2	Проверка fstab	3
	1.3	Выбор варианта загрузки ВМ на РУСТЭК	4
	1.4	Перенос файлов диска и конвертация	4
2	Мигр	ация OC Windows	8
	2.1	Установка драйверов virtio	8
	2.2	Экспорт ВМ	9
	2.3	Подготовительные работы в РУСТЭК	9
	2.4	Основной этап работ со стороны РУСТЭК	11
3	Допо драй	олнительный вариант миграции OC Windows без предварительной ус веров.	тановки 16

1 Миграция виртуальных машин с ОС на основе Linux

В большинстве случаев для Linux миграция производится только конвертированием дисков.

1.1 Проверка наличия модулей ядра virtio

В современных ОС модули драйверов virtio включены в ядро и присутствуют по умолчанию в составе гостевой ОС Linux, но мы рекомендуем на всякий случай проверять их наличие. Перед миграцией проверьте наличие драйверов virtio — для этого выполните команду:

```
find /lib/modules/$(uname -r)/ -name virtio*.ko
```

Далее необходимо проверить наличие драйверов в загрузочном образе initrd или initramfs:

```
lsinitramfs /boot/<ИМЯ ФАЙЛА ОБРАЗА> | grep virtio
```

или:

```
lsinitrd /boot/<ИМЯ ФАЙЛА ОБРАЗА> |grep virtio
```

При отсутствии драйверов в загрузочном образе необходимо пересобрать образ, указав в параметре добавления модулей драйвера virtio. В каждой ОС процедура обновления образа может отличаться. При отсутствии модулей ядра virtio необходимо переконфигурировать ядро с ОС с включенной поддержкой virtio драйверов, собрать и установить ядро.

1.2 Проверка fstab

При миграции с одной платформы на другую для виртуальной машины могут поменяться имена устройств, например, с /dev/sda1 на /dev/vda1 и т. д. Поэтому вам необходимо проверить файл /etc/fstab и в случае, если у вас указаны имена устройств, то их необходимо заменить на UUID устройств. Пример:

# /etc/fsta	b: static file	system informati	.on.	
/dev/hda2	/boot	ext2	defaults,noatime	
/dev/hda3		xfs	noatime	

В данном случае необходимо заменить имена устройств /dev/hda2 и /dev/hda3 на UUID устройств, которое можно получить, выполнив команду blkid. Пример для /dev/hda2:

```
node01 ~ # blkid /dev/hda2
/dev/hda2: UUID="de6f7409-6265-4d0d-9000-8a7b77c8ba03" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext2"
PARTLABEL="boot" PARTUUID="ef43d51b-9ae0-46df-8f19-15c888031ba0"
```

В результате файл fstab будет иметь вид:

<pre># /etc/fstab: static file system information.</pre>			
UUID="de6f7409-6265-4d0d-9000-8a7b77c8ba03"	/boot	ext2	
defaults, noatime 0 2			
UUID="3e2a4ae2-5023-4922-a43d-289912f907e2"		xfs	noatime

На этом подготовка ВМ к миграции завершена.

1.3 Выбор варианта загрузки ВМ на РУСТЭК

При выполнении миграции вы можете использовать один из двух вариантов:

- 1. Загрузка ВМ как образ.
- 2. Предварительная подготовка ВМ и подмена диска.

Первый вариант полезен, когда из образа этой ВМ планируется развернуть несколько ВМ или использовать отличные настройки (метаданные), например, другой дисковый контроллер или сетевой адаптер и т. д. Этот способ более простой, но в том числе обладает рядом минусов – это накладные расходы в виде хранения образа, большее время развертывания, зависимость от ширины канала (с 1 Гбит/с мы не рекомендуем загружать образы больше 100 ГБ). Также есть существенный минус – невозможность загрузки как образа ВМ с n+1 дисками. Второй вариант, наиболее рекомендуемый нами, где все минусы первого варианта отсутствуют, а также скорость миграции существенно выше, чем в первом.

1.4 Перенос файлов диска и конвертация

В этом пункте мы рассмотрим действия при обоих вариантах, описанных выше. Вам достаточно выбрать один и выполнить необходимую инструкцию.

Вариант 1: Загрузка ВМ как образ.

Вам необходимо перенести файлы дисков мигрируемой ВМ на любой из хостов РУСТЭК удобным и доступным способом в рамках архитектуры вашей инфраструктуры. Далее необходимо конвертировать диск в формат qcow2*:

qemu-img convert -p -f vmdk -O qcow2 <name_file_disk>.vmdk <name_file_disk>.qcow2

* загружать диск и делать конвертацию лучше на датасторе, предназначенном для хранения дисков ВМ, а не локальных дисках. После завершения конвертации необходимо импортировать диск в хранилище образов glance:

```
openstack image create --progress --public --container-format bare --disk-format
qcow2 --property distro="linux" --property image_type=master --property
hw_disk_bus=scsi --property hw_scsi_model=virtio-scsi --property hw_vif_model=virtio
--property os_type=linux --file <name_file_disk>.qcow2 </MMA OEPA3A>
```

После успешного выполнения импорта, образ будет находиться в glance и доступен в разделе Образы при выборе ОС на этапе создания ВМ. Файлы <name_file_disk>.vmdk и сконвертированный <name file disk>.qcow2 можно удалять.

Вариант 2: Предварительная подготовка ВМ и подмена диска.

Вам необходимо заранее создать BM с требуемыми характеристиками из образа, наиболее подходящего к мигрируемой BM. Например, образ centos с типом дискового контроллера virtio-scsi и сетевым адаптером virtio. Пример:

Редактирование образа Х										
Имя	Centos 7 upd_3					×				
Описание										
Имя ОС	Centos 7					×				
RAM, МБ	0				×	▲ ▼				
Размер диска, ГБ	10				×	* *				
Сетевой адаптер	virtio					•				
Дисковый контроллер	virtio-scsi					•				
Публичный	\checkmark									
Улучшения Windows										
Дополнительные наст	ройки 🗸									
			OTMEHA	COXPA	ИТЬ					

При развертывании ВМ такие характеристики как **Конфигурация**, **Сеть**, **Имя** и т. д. значения не имеют — вы всегда их сможете поменять. Но имеет значение размер диска. Будьте внимательны и создавайте диск с тем объемом, который был перед миграцией ВМ на старой платформе виртуализации – не больше и не меньше. Если вам потребуется увеличить размер диска, вы сможете это сделать после окончания миграции.

Далее будет рассмотрен пример как проверить размер. После создания ВМ вам необходимо её выключить. Далее в портале в разделе **Виртуальные машины** вам необходимо выбрать вашу ВМ, нажать на кнопку **Информация**, где найти uuid диска ВМ и скопировать его:

Платформа виртуализации РУСТЭК

Ви	ртуальные	е машины		Информация >					
C	ب %	▶ C C Z	i i	і ЕЩЁ	▼ Q t	st-centos	Виртуальные машины tst-centos		
✓	Имя	Конфигурация	VCPU	RAM, ГБ	HDD, ГБ	Физический у	Параметр	Значение	
	tst-centos	2cpu_4ram	2	4	10	rustack-oopo-C	> security_groups		
							status	ACTIVE	
							> tags		
							tags_str	(Пусто)	
							tenant_id	9a69aa81d689439bb05b	
							updated	2023-10-20T08:55:22Z	
							user_id	8e63e4e641064006a9aa	
							vcpus	2	
							volumes		
							~ 0		
							delete_on_termin	true	
							id	42753844-335a-4b44-a1c	
							volumes_size	10	

Далее на любом из хостов выполнить команду:

openstack volume show -c os-vol-host-attr:host <uuid_disk>

где <uuid disk> - это идентификатор, скопированный на предыдущем этапе.

rustack-oopo-01 ~ # opens	tack volume show 42753844-335a-4b44-a1c5-543d4d4e231c -c	os-vol-host-attr:host
Field	Value	
os-vol-host-attr:host	rustack-oopo-01@ <mark>3600a098038303875632b4a616662444a</mark> #ocfs2	

Скопировать путь устройства и выполнить команду:

df -h | grep <path_to_dev>

где <path_to_dev> путь до смонтированного устройства.

rustack-oopo-01 ~ # df -h grep 3600a09803830387	5632b4a616	662444	a		
/dev/mapper/3600a098038303875632b4a616662444a	1.1T	463G	562G	46%	/mnt/heartbeat
nuchack conc. 01 #					

Перейти в точку монтирования. В нашем случае /mnt/heartbeat:

cd /mnt/heartbeat

В этой папке вы сможете найти диск вашего созданного сервера, который будете заменять. Диск имеет название volume-<uuid_disk> (мы определили uuid_disk выше). Далее вам необходимо перенести файлы дисков мигрируемой ВМ на любой из хостов РУСТЭК удобным и доступным способом в рамках архитектуры вашей инфраструктуры. Далее необходимо конвертировать диск в формат raw*:

qemu-img convert -p -f vmdk -0 raw <name_file_disk>.vmdk <name_file_disk>.raw

*загружать диск и делать конвертацию лучше на датасторе предназначенном для хранения дисков ВМ, а не локальных дисках. После успешной конвертации выполните подмену диска и измените права на диск.

```
mv <name_file_disk>.raw volume-<uuid_disk>
chmod 660 volume-<uuid_disk>
chown cinder:cinder volume-<uuid_disk>
```

На этом этапе работы по миграции ВМ с помощью подмены диска завершены, вы можете запустить ВМ и проверить работоспособность.

2 Миграция OC Windows

В этой документации мы рассмотрим миграцию Windows версии 2012r2, все остальные версии windows мигрируют аналогично.

2.1 Установка драйверов virtio

- Загрузить драйвера (iso или exe), находящиеся по ссылке <u>https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/</u> и запустить virtio-winguest-tools.exe.
- 2. Принять соглашения.
- 3. На этапе выбора драйверов вы можете оставить по умолчанию и установить все драйверы, либо выбрать обязательные Balloon, Network, Vioscsi.
- 4. Далее нажать Next, затем Install.

🎉 🛃 🚺 🖛		Application Tools		virtio		_ 0	x
File Home Sha	re View	Manage					 ?
⊕ ⊕ ⊸ ↑ 🎩 •	virtio				Search virti	0	Q,
☆ Favorites	B	Virtio	-win-driver-ins	taller Setup	_ 🗆 🗙	Size	^
Desktop Downloads Recent places	Custom Select th	Setup e way you want featu	ures to be installed.	Virtio	-win 💦		
This PC Desktop Documents Downloads media on say-HP Music Pictures Videos Local Disk (C:) MVD Drive (D:) IR3		icons in the tree below Balloon Network Pvpanic Qemufwcfg Qemupciserial Vioinput Viorng Vioscsi Vioserial	w to change the way	features will be installe Virtio-balloon is used amount of memory a actually accesses. It improved memory ov This feature requires your hard drive.	ed. to control the virtual machine offers vercommitment. ; 2004KB on Browse		Ξ
🙀 Network	Rese	t Disk	Usage	Back Next	Cancel	2 KB	
'	👘 virtio	-win-gt-x64		7/20/2020 8:04 PM	Windows Installer	5,769 KB	
	👸 virtio	-win-gt-x86		7/20/2020 8:04 PM	Windows Installer	4,818 KB	
	I virtio-	-win-guest-tools		7/20/2020 8:04 PM	Application	25,173 KB	
21 items 1 item selecte	ed 24.5 MB					10	
		2			▲ [8 🔁 🕼 10: 2/4	58 AM 4/2021

5. При установке будет заданы вопросы о доверии к поставщику драйверов, необходимо поставить галочку и нажать **Install**.



2.2 Экспорт ВМ

После установки драйверов вам потребуется выключить BM, экспортировать её диски удобным для вас способом. Это может быть, как импорт OVF или скачивание дисков с датастора, либо миграция BM на общий с РУСТЭК датастор (если таковой имеется). Конечная цель в том, чтобы диски формата vmdk оказались на одном из хостов РУСТЭК. Настоятельно рекомендуем копировать на датастор, подключенный к РУСТЭК, а не на его локальные диски.

2.3 Подготовительные работы в РУСТЭК

У ОС Windows есть важная особенность, которая проявляется при миграции или установке на всех платформах виртуализации. ОС Windows установленных драйверов в системе недостаточно для их использования, необходимо проинициализировать данное устройство и тем самым завершить установку. Для инициализации требуется первичный запуск с встроенным типом дискового контроллера и монтированием нового устройства с целевым типом дискового контроллера. Поэтому миграция Windows это чуть более долгий путь по сравнению с Linux. Подготовительные шаги, которые можно начать выполнять до/во время миграции дисков на хосты РУСТЭК:

 Загрузите два образа, где для одного из них обязательно выставить тип дискового контроллера sata, а для второго virtio-scsi. Мы рекомендуем использовать образ cirros для образа c sata, размер которого около 20 МБ: <u>https://download.cirros-cloud.net/0.6.2/cirros-0.6.2-x86_64-disk.img</u>. Пример настроек для образа:

Создание образа

×

Имя	cirros sata		×
Описание			
Проект	admin		~
Имя ОС	cirros		×
Контейнер	bare		•
Формат диска	qcow2		•
RAM, MБ	0		× ‡
Размер диска, ГБ	0		× ‡
Сетевой адаптер	virtio		~
Дисковый контроллер	sata		~
Публичный	\checkmark		
Улучшения Windows			
Метод загрузки	O URL		
	() Файл		
URL	https://download.cirros-c	loud.net/0.6.2/ci	irros-0.6.2-x{ 🗙
Дополнительные настр	ойки 🗸		
		OTMEHA	СОЗДАТЬ

Для второго образа вы можете либо использовать также cirros, либо загрузить полноценный образ Windows. Основное требование в указанных параметрах образа, где должен быть выбран тип дискового контроллера virtio-scsi и «Улучшения Windows». Пример:

Создание образа

Имя	Windows Server 2019 Standard X	
Описание		
Проект	admin 👻	
Имя ОС	Windows ×	
Контейнер	bare -	
Формат диска	qcow2 ·	
RAM, MБ	0 × ‡	
Размер диска, ГБ	0 × ‡	
Сетевой адаптер	virtio	
Дисковый контроллер	virtio-scsi 💌	
Публичный		
Улучшения Windows		
Метод загрузки	• URL	
	() Файл	
URL	https://download.cirros-cloud.net/0.6.2/cirros-0.6.2-x& X	
Дополнительные настр	ойки 🗸	
	ОТМЕНА СОЗДАТЬ	

2. Создайте две ВМ из каждого из образов с указанием размера целевого диска, который мигрируем. После создания ВМ, серверы требуется выключить.

2.4 Основной этап работ со стороны РУСТЭК

1. После загрузки экспортированного диска на один из хостов РУСТЭК вам требуется сконвертировать диск в формат raw. Для этого выполните команду:

qemu-img	convert	-p	-f	vmdk	-0	raw	<name_< th=""><th>file</th><th>_disk>.</th><th>vmdk</th></name_<>	file	_disk>.	vmdk
<name_fil< td=""><th>le_disk>.</th><th>.raw</th><th></th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></name_fil<>	le_disk>.	.raw								

2. Пока выполняется конвертация, перейдите в портал в раздел **Виртуальные машины**, выберите BM с типом sata, нажмите на кнопку «Информация», где найдете uuid BM и скопируйте его:

Платформа виртуализации РУСТЭК

Виртуальные машины												Информация ×			
				Î	i	ЕЩЁ ▼ Q tst-				Виртуальные машины tst-centos					
	Имя				Конф	оигура	ация		VCPU	RAM, ГБ		HDD, ГБ	Физ	Параметр	Значение
	tst-cen	tos			2cpu	_4ram	1		2	4		1	rusta	> flavor	
														flavor_name	2cpu_4ram
														hostId	f3395ac8445f7c03f2a654
														host_status	UP
														id	cce5e9d1-f3e7-452a-90f5
														image	(Пусто)
														key_name	(null)
														> links	
														locked	false
														> metadata	

Дополнительно посмотрите на каком узле вашего кластера располагается ВМ. Это можно посмотреть в столбце «Физический узел», либо также через вкладку «Информация». А также скопируйте uuid диска:

Ви	Виртуальные машины										Информация ×			
C	+	ঙ	► C	C	ľ	Ľ	Î	i EU	ЦË ч	Q	tst-centos	;	Виртуальные машины tst-ce	ntos
~	Имя		Конфиг	урация		VCP	U	RAM, ГБ		HDD, ГБ	Физич	еский у	Параметр	Значение
	tst-cento	os	2cpu_4r	am		2		4		10	rustac	k-oopo-C	> security_groups	
													status	ACTIVE
													> tags	
													tags_str	(Пусто)
													tenant_id	9a69aa81d689439bb05b
													updated	2023-10-20T08:55:22Z
													user_id	8e63e4e641064006a9aa
													vcpus	2
													v volumes	_
													~ 0 ~	
													delete_on_termin	true
													id	42753844-335a-4b44-a1c
													volumes_size	10

3. Зайдите на физический узел, котором располагается ваша ВМ с типом дискового контроллера sata и выполните команду:

openstack volume show -c os-vol-host-attr:host <uuid_disk>

где <uuid disk> - это идентификатор, который вы скопировали из раздела «Информация»:

ru	stack-oopo-01 ~ # opens	tack volume show 42753844-335a-4b44-a1c5-543d4d4e231c -c c	os-vol-host-attr:host
İ	Field	value	
ļ	os-vol-host-attr:host	rustack-oopo-01@ <mark>3600a098038303875632b4a616662444a</mark> #ocfs2	

Скопировать путь устройства и выполнить команду:

df -h gre	p <path_to_dev></path_to_dev>		

где <path to dev> путь до смонтированного устройства.

```
rustack-oopo-01 ~ # df -h | grep 3600a098038303875632b4a616662444a
/dev/mapper/3600a098038303875632b4a616662444a 1.1T 463G 562G 46% /mnt/heartbeat
```

Перейти в точку монтирования. В нашем случае /mnt/heartbeat:

cd /mnt/heartbeat

В этой папке вы сможете найти диск вашего созданного сервера, который будете подменять. Диск всегда имеет название volume-<uuid_disk> (мы определили uuid_disk выше). На этом этапе вам нужно подменить целевой диск вашей ВМ с типом дискового контроллера SATA на сконвертированный диск. Переименуйте целевой диск на случай предотвращения непреднамеренной потери данных на нем:

```
mv volume-<uuid_disk> volume-<uuid_disk>_bk
mv <name_file_disk>.raw volume-<uuid_disk>
```

где <name file disk>.raw – имя файла диска, который был сконвертирован ранее;

volume-<uuid disk> - имя диска BM с типом дискового контроллера sata.

Меняем права на диск:



4. На хосте, где располагается ваша ВМ выполните команду для создания конфигурационного файла с типом контроллера scsi:



5. Подключите новое устройство scsi к вашей ВМ:



- 6. Включите вашу виртуальную машину и дождитесь полной загрузки системы. После чего выключите её. На данном этапе все драйвера окончательно установлены в гостевой ОС Windows, теперь вы сможете запустить ВМ с более производительным дисковым контроллером.
- 7. Вам потребуется uuid диска целевой ВМ с типом дискового контроллера virtio-scsi. Посмотреть его вы также може те в разделе **Виртуальные машины**, выбрать нужный сервер и нажать **Информация**:

Виртуальные машины										Информация ×						
C	+	છ		C	G	ľ	ثل	Î	i	ЕЩЁ 🔻	Q	test-vm		Виртуальные машины test-vm2		
~	Имя				Конф	фигура	ация		VCPU	RAM, ΓΕ		HDD, ГБ	Физи	Параметр		Значение
	test-vn	n2			2cpu	_4ram	ı		2	4		10	rusta	> security_groups		
	x													status		ACTIVE
														> tags		
														tags_str		(Пусто)
														tenant_id		9a69aa81d689439bb05b
														updated		2023-10-20T09:53:50Z
														user_id		8e63e4e641064006a9aa
														vcpus		2
														v volumes	_	
														~ 0		
														delete_on_termi	n	true
														id		4ad0bede-1713-4189-892
								_						volumes_size		10

8. На одном из управляющих узлов (можно подключиться по ssh адреса портала) выполнить команду:



где <uuid_disk> - это идентификатор, скопированный на предыдущем шаге.

rustack-oopo-01 ~ # opens	stack volume show -c os-vol-host-attr:host 4ad0bede-1713-4189-8923-fee49817c658
Field	Value
os-vol-host-attr:host	rustack-oopo-01@ <mark>3600a098038303875632b4a616662444a</mark> #ocfs2

Скопировать путь устройства и выполнить команду:



rustack-oopo-01 ~ # df -h | grep 3600a098038303875632b4a616662444a /dev/mapper/3600a098038303875632b4a616662444a 1.1T 463G 562G 46% /mnt/heartbeat

Перейти в точку монтирования. В нашем случае /mnt/heartbeat:



В этой папке вы сможете найти диск вашего созданного сервера, который будете подменять. Диск имеет название volume-<uuid_disk> (мы определили uuid_disk выше). Диск имеет название volume-<uuid_disk> (мы определили uuid_disk выше).

9. Вам нужно скопировать диск BM созданного с типом sata на место диска сервера, созданного с типом virtio-scsi. Перед копированием проверьте, что обе BM остановлены. Переименуйте целевой диск на случай предотвращения непреднамеренной потери данных на нем:

```
mv <path_to_volume_new> <path_to_volume_new>_bk
```

Запустите копирование:

```
cp -a <path_to_volume_old> <path_to_volume_new>
```

В нашем примере это выглядело бы так:



- 10. Вы можете запустить сервер с типом дискового контроллера virtio-scsi. На этом миграция Windows завершена.
- 11. Не забудьте удалить лишние сущности:
 - а. ВМ с типом дискового контроллера sata;
 - b. Диск этой ВМ если не указывали чек-бокс «Удалять вместе с ВМ»;
 - с. Резервные копии дисков BM с датастора, которые мы делали с префиком _bk.

3 Дополнительный вариант миграции OC Windows без предварительной установки драйверов.

Данный сценарий подойдет как для миграции, так и для устранения проблем с BSOD после миграции по тем или иным причинам. В текущем сценарии не требуется предварительных работ со стороны VMware, где достаточно только остановить сервер и экспортировать диски виртуальных машин на датастор РУСТЭК. Далее рассматриваем порядок действий, когда vmdk диск уже находится на датасторе РУСТЭК.

 Создайте образ для будущей BM с обязательным указанием «Дискового контроллера» virtioscsi и «Улучшения Windows». Так как мы будем подменять диски, то это может быть «фиктивный» образ cirros, размер которого около 20 MБ: <u>https://download.cirroscloud.net/0.6.2/cirros-0.6.2-x86_64-disk.img</u>. Пример настроек для образа:

Создание образа

Х

Имя	Windows Server 2019 Standard	\times
Описание		
Проект	admin	•
Имя ОС	Windows	×
Контейнер	bare	•
Формат диска	qcow2	•
RAM, MБ	0 ×	* *
Размер диска, ГБ	0 ×	* *
Сетевой адаптер	virtio	•
Дисковый контроллер	virtio-scsi	•
Публичный		
Улучшения Windows		
Метод загрузки	• URL	
	() Файл	
URL	https://download.cirros-cloud.net/0.6.2/cirros-0.6.2-x8	\times
Дополнительные настр	ойки 🗸	
	ОТМЕНА СОЗДА	ть

2. Скачайте драйверы (iso) для Windows <u>https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/</u>.

3. Скопируйте на любой из хостов РУСТЭК и выполните загрузку образа командой:

openstack image create -progress --public --container-format bare --diskformat iso --property distro="virtio-driver-iso" --property image_type=master --property hw_disk_bus=scsi --property hw_scsi_model=virtio-scsi --property hw_vif_model=virtio --property hw_rescue_device=cdrom --property hw_rescue_bus=sata --file /path/to/file.iso "virtio-driver-iso"

где необходимо заменить /path/to/file.iso на путь до вашего ISO.

4. Перейдите в портал и создайте ВМ из образа с указанием размера целевого диска, который мигрируем (из образа, созданного на этапе 1. Уберите чекбокс «Удалять диск вместе с виртуальной машинной». Также обязательно в окне Создание виртуальной машины в разделе «Дополнительные настройки» укажите ISO образа и Тип контроллера для CD:

Создание виртуал	ьной машины	×
Профили безопасности	default ×	× •
Теги		
IP-адреса сетей 💙		
Дополнительные настр	ойки 🔨	
SSH-ключ		•
Выбор порта		•
Группа		•
Подсказки планировщика		
ISO образ	virtio-driver-iso	× •
Тип контроллера для CD	sata	.

После создания ВМ, выключите ее.

5. Подключитесь по ssh к хосту, на который загрузили vmdk диск и сконвертируйте его в формат raw:

qemu-img convert -p -f vmdk -O raw <name_file_disk>.vmdk
<name_file_disk>.raw

6. Пока выполняется конвертация, перейдите в портал в раздел «Виртуальные машины» выберите нужную ВМ, нажмите на кнопку «Информация», где найдете uuid диска и скопируйте его:

Платформа виртуализации РУСТЭК

Виртуальные машины										Информация ×			
C	+ (ঙ	► C C	ľ	نل	🏥 👕 🥇 ЕЩЁ				Виртуальные машины tst-cen	tos		
~	Имя		Конфигураци	A	VCF	vU	RAM, ГБ	HDD, ГБ	Физический у	Параметр	Значение		
	tst-centos	s	2cpu_4ram		2		4	10	rustack-oopo-C	> security_groups			
										status	ACTIVE		
										> tags			
										tags_str	(Пусто)		
										tenant_id	9a69aa81d689439bb05b		
										updated	2023-10-20T08:55:22Z		
										user_id	8e63e4e641064006a9aa		
										vcpus	2		
										v volumes	_		
										~ 0 ~			
										delete_on_termin	true		
										id	42753844-335a-4b44-a1c		
										volumes size	10		

7. Выполните в консоли управляющего узла:

openstack volume show -c os-vol-host-attr:host <uuid_disk>

где <uuid disk> – это идентификатор, который вы скопировали из раздела «Информация»:

rustack-oopo-01 ~ # opens	tack volume show 42753844-335a-4b44-a1c5-543d4d4e231c -c os-vol-host-attr:host
Field	value
os-vol-host-attr:host	rustack-oopo-01@3600a098038303875632b4a616662444a#ocfs2

Скопировать путь устройства и выполнить команду:

df -h grep <path_to_dev></path_to_dev>	

где <path_to_dev> путь до смонтированного устройства

rustack-oopo-01 ~ # df -h grep 3600a09803830387	5632b4a61	666244	4a		
/dev/mapper/3600a098038303875632b4a616662444a	1.1T	463G	562G	46%	/mnt/heartbeat
$rustack_{-0000} = 01 = #$					

Перейти в точку монтирования. В нашем случае /mnt/heartbeat:



В этой папке вы сможете найти диск вашего созданного сервера, который будете подменять. Диск всегда имеет название volume-<uuid_disk> (мы определили uuid_disk выше). На этом этапе вам нужно подменить целевой диск вашей ВМ на сконвертированный диск. Переименуйте целевой диск на случай предотвращения непреднамеренной потери данных на нем:



volume-<uuid_disk> - имя диска BM с типом дискового контроллера sata.

Меняем права на диск:



- 8. Запустите сервер. На данном этапе Windows не сможет загрузиться и упадет в BSOD по причине отсутствия драйверов для дискового контроллера.
- 9. После нескольких автоматических перезагрузок системы у вас будет доступно следующее меню, где нужно нажать Troubleshoot:

Choose an option
Troubleshoot Reset your PC or see advanced options
Turn off your PC

Далее откройте командную строку:

System Image Recovery Go back to the previous version Recover Windows using a specific system image file File Previous version Startup Repair Fix problems that keep Windows from loading		System Restore Use a restore point recorded on your PC to restore Windows	C:\	Command Prompt Use the Command Prompt for advanced troubleshooting	
Startup Repair Fix problems that keep Windows from loading		System Image Recovery Recover Windows using a specific system image file	₿	Go back to the previous version	
	(0)	Startup Repair Fix problems that keep Windows from loading			
	< 0>	Stal tup Repair Fix problems that keep Windows from loading			

10. Напишите в командной строке:



где d – имя диска.

Определится имя cdrom.

X:\Sources>wmic logicaldisk get caption Caption D: E: X: X: X: Volume in drive D is Nutanix VirtIO 1.1.2 Volume Serial Number is 285F-BECA Directory of d:\ 10/18/2017 12:33 PM 6,944 .sha1 10/18/2017 12:33 PM 15,716,352 Nutanix-VirtIO-1.1.2.ms1 10/18/2017 12:39 PM 40TR> Windows 10 10/18/2017 12:30 PM 40TR> Windows 10 10/18/2017 12:30 PM 40TR> Windows 8 10/18/2017 12:30 PM 40TR> Windows Server 2012 10/18/2017 12:30 PM 40TR> Wind	Administrate	vr: X:\windows\SYS	STEM32\cmd.exe				- • ×
<pre>X: Volume in drive D is Nutanix VirtIO 1.1.2 Volume Serial Number is 2B5F-BECA Directory of d:\ 10/18/2017 12:33 PM</pre>	X:\Sources> Caption D: E: X:	wmic logical	disk get captio	n	*		^
Directory of d:\ 10/18/2017 12:33 PM 6,944 .sha1 10/18/2017 12:33 PM 15,716,352 Nutanix-VirtIO-1.1.2.msi 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows 10 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows 8 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows 8 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows Server 2008 R2 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows Server 2012 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows Server 2016 2 File(s) 15,723,296 bytes 8 Dir(s) 0 bytes free X:\Sources></oir></oir></oir></oir></oir></oir></oir></oir></oir></oir>	X:\Sources≻ Volume in Volume Ser	dir d:\ drive D is M ial Number i	lutanix VirtIO 1 s 2B5F-BECA	.1.2			
10/18/2017 12:33 PM 6,944 .sha1 10/18/2017 12:33 PM 15,716,352 Nutanix-VirtIO-1.1.2.msi 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows 10 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows 7 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows 8 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows Server 2008 R2 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows Server 2012 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows Server 2012 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows Server 2012 10/18/2017 12:30 PM <oir> Windows Server 2016 2 File(s) 15,723,296 bytes 8 Dir(s) 0 bytes free X:\Sources></oir></oir></oir></oir></oir></oir></oir></oir>	Directory	of d:\					
	10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017	12:33 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 2:30 PM 2 File(s 8 Dir(s)	6,944 15,716,352 (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR) (DIR)	.sha1 Nutanix-VirtIO- Windows 10 Windows 7 Windows 8.1 Windows Server Windows Server Windows Server Windows Server 5 bytes 0 bytes free	1.1.2.msi 2008 R2 2012 2012 R2 2016		~

В нашем примере cdrom – это диск D

on. Administrate	or: X:\windows\SY	STEM32\cmd.exe				
10/18/2017	12:30 PM	<dir></dir>	Windows 8			^
10/18/2017	12:30 PM	<dir></dir>	Windows 8.1			
10/18/2017	12:30 PM	<dir></dir>	Windows Server	2008 R2		
10/18/2017	12:30 PM	<dir></dir>	Windows Server	2012		
10/18/2017	12:30 PM	<dir></dir>	Windows Server	2012 R2		
10/18/2017	12:30 PM	<dir></dir>	Windows Server	2016	•	
	2 File(s	5) 15,72	3,296 bytes			
	8 Dir(s)		0 bytes free			
X:\Sources>	d:					
D:\>cd wind	ows 10\					
D:\Windows	10>cd amd64					
D:\Windows Volume in Volume Ser	10∖amd64>dir drive D is M ial Number i	*.inf Autanix Virt ls 2B5F-BECA	10 1.1.2			
Directory	of D:\Window	ıs 10∖amd64				
10/18/2017	12:30 PM	2	.605 balloon.inf			
10/18/2017	12:30 PM	15	.376 netkym.inf			
10/18/2017	12:30 PM	2	,893 viorng.inf			
10/18/2017	12:30 PM	2	,616 vioscsi.inf			
10/18/2017	12:30 PM	2	,920 vioser.inf			
	5 File(s	5) 2	6,410 bytes			
	0 Dir(s)		0 bytes free			
D:\Windows	10\amd64>					~
	20 (0110077					

Перейдите в папку с нужными драйверами и соответствующий версии вашей ОС. Нас интересует только драйвер vioscsi. Добавьте драйвер в образ с помощью drvload командой:

drvload vioscsi.inf

R

Administrate	or: X:\windows\SYSTEM32\cm	d.exe			
10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017	12:30 PM <dir> 12:30 PM <dir> 12:30 PM <dir> 2 File(s) 1 8 Dir(s)</dir></dir></dir>	Windows Server Windows Server Windows Server 5,723,296 bytes 0 bytes free	2012 2012 R2 2016		
X:\Sources>	d:				
D:\>cd wind	lows 10\				
D:\Windows	10>cd amd64				
D:\Windows Volume in Volume Ser	10∖amd64>dir *.inf drive D is Nutanix rial Number is 2B5F-	VirtIO 1.1.2 BECA			
Directory	of D:\Windows 10\am	d64			
10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017	12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM 5 File(s) 0 Dir(s)	2,605 balloon.inf 15,376 netkvm.inf 2,803 viorng.inf 2,616 vioscsi.inf 2,920 vioser.inf 26,410 bytes 0 bytes free			
D:\Windows DrvLoad: Su	10∖amd64>drvload vi uccessfully loaded v	oscsi.inf ioscsi.inf.			
D:\Windows	10\amd64>				~

Повторно выполните команду:

wmic logicaldisk get caption

где должен появиться минимум один дополнительный диск



Вам важно определить букву системного диска.

В нашем случае это диск F.



Далее вам необходимо установить драйвер командой:

dism /image:<drive_letter>:\ /add-driver /driver:vioscsi.inf

где <drive letter> буква системного диска (определена ранее).



После успешной установки, вы можете закрыть командную строку и нажать Continue для загрузки ОС.

Exit and continue to Windows 10		
Troubleshoot Reset your PC or see advanced options	1	
Turn off your PC		

После успешной загрузки OC, авторизуйтесь на сервере и выполните установку оставшихся драйверов (минимум Balloon и Network). Подробнее в разделе «Установка драйверов virtio». По завершению инсталляции мы рекомендуем пересоздать сервер, где не будет ISO. Вы можете смело удалять сервер, если не был снят чекбокс «Удалять диск вместе с виртуальной машиной», а после создать новый в разделе OC. Необходимо указать имя диска бывшего сервера (как правило имеет имя Disk for <old_server_name>).